



# Windows 11

MAJ le 14/01/2022


## Présentation du problème

Quelques nouveautés dans W11


### Sommaire :

- 1 Ajouter des raccourcis dossiers à côté du bouton marche/arrêt
  - 1.1 Paramètres → Personnalisation → Démarrer
  - 1.2 Dossiers → Clic sur la flèche à droite de "Dossiers"
  - 1.3 Activer les boutons (au choix)
- 2 Ajouter des applications dans le panneau de démarrage
  - 2.1 Toutes les applications
  - 2.2 Choix de l'application → Clic droit dessus → Epingler au menu démarrer
  - 2.3 "Plus" permet d'épingler à la barre des tâches
  - 2.4 Déplacer l'icône de l'application
- 3 Mettre un raccourci sur le bureau
- 4 Retrouver le menu contextuel de W 10
- 5 Remettre la barre des tâches à gauche

## 1 Ajouter des raccourcis dossiers à côté du bouton marche/arrêt



### 1.1 Paramètres → Personnalisation → Démarrer



## 1.2 Dossiers → Clic sur la flèche à droite de "Dossiers"




## 1.3 Activer les boutons (au choix)




## 2 Ajouter des applications dans le panneau de démarrage


En cliquant sur la flèche on peut aller à la page suivante Il y a 18 icônes par page




## 2.1 Toutes les applications



## 2.2 Choix de l'application → Clic droit dessus → Epingler au menu démarrer




## 2.3 "Plus" permet d'épingler à la barre des tâches




L'icône de l'application se retrouve en dernier dans le panneau de démarrage

## 2.4 Déplacer l'icône de l'application

**1<sup>ère</sup> façon** → Clic droit sur l'application → Déplacer vers le haut  
L'icône se retrouvera en premier dans la 1<sup>ère</sup> page  
En maintenant le clic gauche sur l'icône on peut la déplacer



**2<sup>ème</sup> façon** → Maintenir le clic gauche sur l'icône, l'amener au niveau du triangle pour faire monter l'icône dans les autres pages et la positionner



## 3 Mettre un raccourci sur le bureau

Toutes les applications → Maintenir clic gauche sur l'application et la faire glisser sur le bureau







## 4 Retrouver le menu contextuel de W 10

Si vraiment vous ne parvenez pas à vous habituer au menu contextuel de Windows et préférez que le système vous propose par défaut celui de Windows 10, opérez une modification dans le registre.

- Cliquez sur la loupe dans la barre des tâches et tapez **Regedit** dans le champ de recherche. Cliquez sur **Éditeur de registre** dans le volet gauche.




- Dans l'éditeur de registre, recherchez à présent la clé **HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\** et sélectionnez-la.




- Effectuez un clic avec le bouton droit de la souris dans une zone vierge de la partie centrale de la fenêtre. Dans le menu qui s'affiche, choisissez **Nouveau > Clé**.


## Fiche Pratique




- Donnez à cette clé le nom suivant : {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}. Ne pas oublier de mettre les accolades { }



- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur cette nouvelle clé et choisissez **Nouveau > Clé**.




- Nommez cette nouvelle clé **InprocServer32**.




## Fiche Pratique

- Dans la fenêtre centrale, double-cliquez sur **(par défaut)** afin d'ouvrir la chaîne. Ne faites aucune modification et cliquez sur **OK** pour appliquer une valeur par défaut.



- Refermez l'éditeur de registre puis redémarrez le PC. Une fois votre session ouverte, essayez votre menu contextuel. Effectuez un clic avec le bouton droit de la souris sur le bureau ou depuis l'Explorateur de fichier. Vous retrouvez par défaut le menu contextuel de Windows 10.





## 5 Remettre la barre des tâches à gauche

Clic droit dans la barre des tâches → Paramètres de la barre des tâches → Comportement de la barre des tâches → Gauche

