



Extensions - Menus - Fichiers cachés

Extensions - Menus - Fichiers cachés

MAJ le 01/10/2013

Présentation des problèmes

1. Windows 7 et Vista, par défaut n'affichent pas les extensions des noms de fichier. C'est très tendance, style MAC, mais c'est surtout très dangereux, car vous pouvez vous faire avoir sur votre messagerie avec une pièce jointe qui a une double extension.
2. Windows 7, 8 et Vista cache aussi les menus. Là aussi c'est très tendance MAC, mais c'est pénible lorsque nous avons besoin de ces menus, nous allons donc les rendre visibles.
3. Enfin, il faut certaines fois, pouvoir accéder aux fichiers cachés (non pas les fichiers réservés du système, mais ceux qui servent à l'utilisateur) afin de faire quelques modifications utiles.
4. A la fin de ce document vous trouverez la méthode pour Windows 8


Comment procéder ?

Nous allons voir avec des figures, la méthode à utiliser.

Ouvrez une fenêtre Windows quelconque, Mes documents par exemple. Le haut de la fenêtre se présente de la façon suivante :





Si le menu n'apparaît pas, appuyez sur la touche <ALT>, le menu apparaît instantanément. Cliquez ensuite sur le menu Outils.





Ce menu s'ouvre, sélectionnez la rubrique « Options des dossiers »

Fiche Pratique



Sélectionnez l'onglet Affichage

Cochez toutes les cases à cocher comme ci-dessus et cochez le bouton radio « Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés »



Décochez Masquer les extensions

Cochez « Toujours afficher les menus »

Les trois problèmes sont résolus.

Si vous êtes débutant, il sera peut-être plus prudent de cacher à nouveau les fichiers cachés, après les manipulations qui nous imposent de les voir.

Méthode à utiliser avec Windows 8


Ouvrez une fenêtre quelconque avec son ruban. On appelle ruban une barre d'outils améliorées.

Par défaut la fenêtre s'ouvre sur l'onglet Fichiers.


Voir image ci-dessous.

A vous de choisir l'onglet affichage.

Fiche Pratique



Affichage



L'icône Options en bout, à droite, ouvre la même fenêtre que sous Windows 7.

AIVM37