



Démarrage

Démarrage

MAJ le 16/02/2021

Présentation du problème

Sommaire

- 1.1 Contacter Microsoft
- 1.2 Mode sans echec
 - 1.2.1 Dans Paramètres
 - 1.2.2 Depuis l'écran de connexion
- 1.3 Menu de démarrage
- 1.4 Dossier des logiciels au démarrage
- 1.5 Démarrage - Boot
- 1.6 Démarrage non souhaité
- 1.7 Application au démarrage
- 1.8 Retirer le mot de passe
- 1.9 Compte local – compte Microsoft
- 1.10 Problèmes de lenteur

1.1 Contacter Microsoft

Question

Comment contacter Microsoft en cas de problème ?

Réponse

<https://partner.support.services.microsoft.com/fr-fr/contact/menu/software/windows/setup/>

1.2 Mode sans echec

1.2.1 Dans Paramètres

- Appuyez sur la touche de logo Windows Touche de logo Windows+I votre clavier pour ouvrir le menu Paramètres. Si cette action ne fonctionne pas, sélectionnez le bouton Démarrer situé dans l'angle inférieur gauche de l'écran, puis sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez Mise à jour et Sécurité > Récupération.
- Sous Démarrage avancé, sélectionnez Redémarrer maintenant.
- Après le redémarrage de votre ordinateur, dans l'écran Choisir une option, sélectionnez Dépannage > Options avancées > Paramètres de démarrage > Redémarrer.
- Après le redémarrage de votre ordinateur, plusieurs options s'affichent. Sélectionnez la touche 4 ou F4 pour démarrer votre ordinateur en mode sans échec. Si vous souhaitez utiliser Internet, sélectionnez la touche 5 ou F5 pour accéder au mode sans échec avec mise en réseau.

1.2.2 Depuis l'écran de connexion

- Redémarrez votre PC. Lorsque vous accédez à l'écran de connexion, maintenez la touche Maj enfoncée tout en sélectionnant Alimentation Icône d'alimentation > Redémarrer.
- Après le redémarrage de votre ordinateur, dans l'écran Choisir une option, sélectionnez Dépannage > Options avancées > Paramètres de démarrage > Redémarrer.
- Après le redémarrage de votre ordinateur, plusieurs options s'affichent. Sélectionnez la touche 4 ou F4 pour démarrer votre ordinateur en mode sans échec. Si vous souhaitez utiliser Internet, sélectionnez la touche 5 ou F5 pour accéder au mode sans échec avec mise en réseau.

1.3 Menu de démarrage

Question

Dans le menu de démarrage de Windows, je découvre des jeux que je n'ai jamais installés et qui ne m'intéressent pas ?

Réponse

Oui, merci Windows 10.

Regardez le nom de ces jeux. Ouvrez Revo Uninstaller ou BC Uninstaller, recherchez ces jeux et supprimez-les, si c'est possible, car parfois ils servent aussi d'outil de pistage...

Gardez évidemment les logiciels comme Photos ou Paint3D, ou les bancs de montage vidéo préinstallés qui peuvent toujours servir.

1.4 Dossier des logiciels au démarrage

Question

Où se trouve le dossier qui contient les logiciels lancés au démarrage ?

Réponse

C:\Users\{VotreNom}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Souvent Users est remplacé en français par Utilisateurs.

Vous pouvez le trouver directement depuis la fenêtre Exécuter que vous ouvrez avec <Window><R> et en tapant la commande `shell:startup` (pas d'espace)

Question

Où se trouve le dossier de démarrage de Windows 10 ?

Réponse

`C:\Users\jeant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs`

Vous pouvez stopper certains logiciels depuis CCleaner ou GlaryUtilities. En effet de nombreux logiciels sont inutiles, font perdre du temps et de la mémoire RAM sur votre PC.

Question

Je viens de trouver le logiciel F.lux dans le menu de démarrage. A quoi sert-il ?

Réponse

Il sert à régler la luminosité de votre écran. A vous de juger de son utilité. Voici deux descriptions :

<https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34087488-f-lux>

https://www.01net.com/telecharger/windows/Personnaliser/Ecran_de_veille/Utilitaires/fiches/47902.html

1.5 Démarrage - Boot

Question

Au démarrage de mon PC je ne vois pas comment avoir accès aux options de démarrage avancé ?

Réponse

Vérifiez déjà que F10 ou ECHAP ne permet pas ce type de démarrage. Sinon vous avez peut-être une autre solution. Cliquez bouton droit sur le menu de démarrage. Cliquez sur Inviter de commande administrateur.

Dans la fenêtre noire qui s'ouvre tapez ce qui suit :

`bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy` puis validez.

Si le message "L'opération est réussie" s'affiche, c'est gagné. Au prochain redémarrage l'appui sur F8 devrait vous permettre d'accéder au menu avancé.

Une fiche complète sur ce type de démarrage avancé se trouve ici :

<http://www.varcap-informatique.net/tutoriels/comment-activer-la-touche-f8-au-demarrage-de-windows-10/>

Question

W10 fonctionne correctement, mais je voudrais démarrer sur un périphérique (CD, DVD ou clé USB).

Comment procéder ?

Réponse

La technique que je vous donne ne peut pas s'appliquer sur un PC en panne qui ne veut plus booter du tout. Il faut que votre PC puisse démarrer normalement. Utiliser la technique suivante :

Paramètres → Mise à jour et sécurité → Récupération → Démarrage avancé → Redémarrer maintenant

1.6 Démarrage non souhaité

Question

Le logiciel Photos s'affiche dès l'ouverture du menu avec une photo que j'ai effectivement dans le dossier Images. Comment éviter ces indiscretions ?

Réponse

Et oui, je comprends que vous ne souhaitiez pas que votre épouse tombe sur les photos de votre maitresse (ou réciproquement !!!). Je n'ai pas trouvé de solution radicale, sinon que de placer ces photos dans un autre dossier, externe au dossier Images, sur votre disque de données, que vous pouvez nommer, par exemple, Photos et utiliser ce dossier lorsque cela vous semble nécessaire. Surtout, ne supprimez pas le dossier Images, car c'est un dossier reconnu par le système.

1.7 Applications au démarrage

Question

Je viens de trouver le logiciel F.lux dans le menu de démarrage. A quoi sert-il ?

Réponse

Il sert à régler la luminosité de votre écran. A vous de juger de son utilité. Voici deux descriptions :

<https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34087488-f-lux>

https://www.01net.com/telecharger/windows/Personnaliser/Ecran_de_veille/Utilitaires/fiches/47902.html

Question

Comment compléter le menu de démarrage de Windows 10 ?

Réponse

[http://www.01net.com/editorial/661461/windows-10-maitrisez-le-nouveau-menu-demarrer/#?xtor=EPR-1-\[NL-01net-Actus\]-20150807](http://www.01net.com/editorial/661461/windows-10-maitrisez-le-nouveau-menu-demarrer/#?xtor=EPR-1-[NL-01net-Actus]-20150807)

Question

Comment désactiver un programme au démarrage ?

Réponse

Déjà vous pouvez le faire, pour certains avec cCleaner.

<http://forums.cnetfrance.fr/topic/1288185-windows-10--comment-desactiver-un-programme-au-demarrage/>

Question

Certaines applications n'ont rien à faire au démarrage, comme Slype, cCleaner, FGlary ou autres. Comment les retirer ?

Réponse

3 méthodes possibles :

Question

Comment lancer une application au démarrage (sa messagerie par exemple) ?

Réponse

<http://forums.cnetfrance.fr/topic/1287779-windows-10--lancer-une-application-au-demarrage-automatiquement/>

1.8 Retirer le mot de passe

Question

Comment supprimer le mot de passe au démarrage ?

Réponse

<http://forums.cnetfrance.fr/topic/1289187-windows-10--supprimer-le-mot-de-passe-au-demarrage/>

1.9 Compte local – compte Microsoft

Question

Comment changer un compte Microsoft en compte local au démarrage ?

Réponse

<http://forums.cnetfrance.fr/topic/1289015-windows-10--changer-un-compte-microsoft-en-compte-local-et-vice-versa/>

Avantage du compte Microsoft : accès à Onedrive depuis ce compte


Inconvénient du compte Microsoft : risque de mouchardage dès la connexion, contacts, messagerie, pages web lues et publicité ciblée.

Question

Où se trouve le menu démarrage avec Windows 10 ? Quelle est son utilité ?

Réponse

Ce répertoire se trouve ici en Français (remplacer JT par votre nom d'utilisateur)



En cliquant sur ce chemin (alias du chemin en français) vous obtenez le « vrai » chemin en anglais

C:\Users\<Votrenom>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Il sert à répertorier tous les logiciels qui se lancent au démarrage. En allant dans ce dossier vous pourrez constater combien de logiciels ont squatté ce répertoire et se lancent inutilement au démarrage du PC.

Si vous souhaitez faire le ménage :

1. Mettez les raccourcis qui vous semblent inutiles dans la corbeille. C'est le cas de tous les logiciels de changement de format comme freemake, format factory, mediacoder et autres comme spotify. Ces logiciels n'ont pas à se lancer au démarrage. Mais soyez prudent. Pour cela utiliser « supprimer » et non pas « majuscule supprimer » qui efface définitivement. En cas de problème vous retrouverez le raccourci dans la corbeille et vous pourrez le rétablir.
2. Relancez votre PC et testez si les logiciels dont vous avez mis les raccourcis dans la corbeille fonctionnent correctement.
3. Pour les logiciels qui fonctionnent bien pas de changement, pour les autres ouvrez la corbeille, cliquez sur le raccourci, puis cliquez sur Restaurer le fichier.

Question

Comment démarrer en mode sans échec avec W10 ?

Réponse

La technique donnée présuppose que vous pouvez encore démarre Windows, comme me le signale Jean-Pierre.

<http://forums.cnetfrance.fr/topic/1287795-windows-10--comment-demarrer-en-mode-sans-echec/>

Question

Comment désactiver des logiciels au démarrage ?

Réponse

On constate que certains logiciels n'ont aucune utilité au démarrage. Il ne font que ralentir ce démarrage

Méthode 1

Ouvrir cCleaner → Outils → Démarrage → Windows et tâches planifiées

Je considère personnellement que je n'ai besoin que de realtek qui gère le son, de Hubic, Mega et OneDrive qui gèrent mon Cloud et de Dashlane qui gère mes mots de passe et mes connexions. J'utilise aussi Eraser pour les fichiers qui doivent disparaître complètement.

Les MAJ de HP qui vont sans doute revenir avec l'installation de W10 bien que mon PC ait 4 ans, et enfin le service Acronis pour la sauvegarde système.

Windows			Internet Explorer
Activé	Clé	Programme	Éditeur
Oui	Startup User	MEGAsync.Ink	Mega Limited
Oui	HKLM:Run	Service Scheduler2 Acronis	Acronis
Oui	HKLM:Run	RTHDVCPL	Realtek Semiconductor
Oui	HKLM:Run	HP Software Update	Hewlett-Packard
Oui	HKLM:Run	Eraser	The Eraser Project
Oui	HKCU:Run	OneDrive	Microsoft Corporation
Oui	HKCU:Run	hubiC	OVH
Oui	HKCU:Run	DashlanePlugin	Dashlane

Fiche Pratique

Pour le reste c'est non. Les Glary (GU), cCleaner, Adobe, Java sont désactiver. A moi de vérifier de temps en temps si des MAJ existent
J'ai désactive toutes les tâches planifiées

Ces deux colonnes montrent ce que j'ai désactivé dans l'onglet Windows

Activé	Clé	Programme	Éditeur
Non	HKCU\Run	BingSvc	© 2015 Microsoft Corporation
Non	HKCU\Run	CCleaner Monitoring	Piriform Ltd
Non	HKCU\Run	GoogleChromeAutoLaunc...	Google Inc.
Non	HKCU\Run	GUDelayStartup	Glarysoft Ltd
Non	HKCU\Run	HPAdvisorDesk	Hewlett-Packard
Non	HKCU\Run	hubC	DWH
Non	HKCU\Run	OfficeSyncProcess	
Non	HKCU\Run	Skype	Skype Technologies S.A.
Non	HKCU\Run	Spybot S&D Cleaning	
Non	HKCU\Run	wpj	
Non	HKLM\Run	Adobe ARM	Adobe Systems Incorporated
Non	HKLM\Run	APSDaemon	Apple Inc.
Non	HKLM\Run	Bing Bar	


Non	HKLM\Run	BingDesktop	
Non	HKLM\Run	EasyUS EPM Tray	CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd
Non	HKLM\Run	hpccsdrv	Hewlett-Packard
Non	HKLM\Run	Microsoft Default Manager	
Non	HKLM\Run	Nektra WLMailApi	
Non	HKLM\Run	Netdrive	Bitrive Inc.
Non	HKLM\Run	PDF Complete	
Non	HKLM\Run	QuickTime Task	
Non	HKLM\Run	SOTray	
Non	HKLM\Run	SmartMenus	Hewlett-Packard Company
Non	HKLM\Run	SunJavaUpdateSchid	Oracle Corporation
Non	HKLM\Run	TrayServer	
Non	HKLM\Run	TrueImageMonitor.exe	Acronis, Inc
Non	Startup Common		
Non	Startup User		Microsoft Corporation

Méthode 2

En utilisant simultanément les touches <Alt> <Ctrl> <Suppr> vous pouvez ouvrir le gestionnaire de tâches. Allez sur l'onglet Démarrage

De la même façon que pour cCleaner, vous pouvez d'un clic droit, désactiver certaines fonctions.

Certains logiciels peuvent être visibles par une méthode mais pas avec l'autre. Il est donc bon de connaître les deux.



1.10 Problèmes de lenteur

Question

Je constate que mon PC sous W10 est long à démarrer, à cause de l'ouverture des « clouds » comme Hu-bic, OneDrive, Google Drive et (ou) Mega. Que puis-je faire ?

Réponse

Effectivement la synchronisation de ces logiciels sur plusieurs postes ralentit énormément le démarrage du PC. Pour gagner du temps, vous pouvez arrêter votre PC en le mettant en veille prolongée au lieu de l'éteindre.

Avantage :

1. Comme pour l'arrêt complet, plus de consommation d'énergie.
2. Redémarrage 2 fois plus rapide.

Inconvénient :

Si des MAJ (Windows Update) sont disponibles, elles ne pourront pas se faire. Il est donc conseillé d'éteindre complètement son PC régulièrement en particulier le Mercredi, le jour où les MAJ sont les plus fréquentes.