



Panneau de configuration

Panneau de configuration Paramètres

MAJ le 14/10/2020

Présentation du problème

Le panneau de configuration est de plus en plus remplacé par les paramètres, mais à ce jour il existe toujours et peut encore être utilisé.

Vous avez aussi ici, les réponses concernant les paramètres

Sommaire

- 1 Panneau de configuration
 - 1.1 Ouverture
 - 1.2 Outils administrateur
 - 1.3 Polices - Table des caractères
 - 1.4 Les paramètres
 - 1.5 Paramètres de confidentialité
 - 1.6 Le GodMode
 - 1.6.1 Installation
 - 1.7 Point de restauration
 - 1.7.1 Accès
 - 1.7.2 Gérer, créer, restaurer un point de restauration
 - 1.8 Application et sécurité
- 2 Clé USB non identifiée
- 3 Les paramètres

1 Panneau de configuration

1.1 Ouverture

Question

Comment ouvrir le panneau de configuration ?

Réponse

Bouton droit sur le drapeau Menu en bas d'écran à gauche → Panneau de configuration

1.2 Outils administrateur

Question

Comment accéder aux outils d'administrateur du panneau de configuration ?

Réponse

Paramètres → Système → Informations système → Paramètres associés (Outils d'administration supplémentaires).

1.3 Polices - Table des caractères

Question

Comment installer ou désinstaller des polices de caractères ?


Réponse

Installer

En allant sur Internet vous trouvez des polices de caractères gratuites. Attention un tiers des sites correspondants peuvent être considérés comme dangereux. Il suffit de taper Polices Truetype ou aller directement sur le site <http://www.1001fonts.com/>. Vous en trouverez plus de 800 pages Téléchargez celles qui vous plaisent. Extrayez le fichier d'extension TTF, du ZIP. Double cliquez sur ce fichier pour l'installer. Il se placera automatiquement dans le bon répertoire.

Voir

Vous pouvez voir une police de caractères en cliquant sur son icône. Il est important de vérifier qu'elle contient les lettres accentuées françaises, ce qui n'est pas toujours le cas





The screenshot shows the Windows 'Polices' (Fonts) control panel window. The title bar reads 'Panneau de configuration / Tous les Panneaux de configuration / Polices'. The window contains a list of installed fonts, each represented by a small icon with a sample of the font. The fonts listed include 18thCentury Normal, B514oem Normal, AconelFont Moyen, Agency FB, Alfredo Moyen, AR BERKLEY Mouv, AR BLANCA Mouv, AR BONNIE Mouv, AR CARTER Mouv, and AR CENA Moyen. A 'Désinstaller' (Uninstall) button is visible at the bottom of the font list.

1.4 Les paramètres

Les paramètres sont directement accessibles depuis le menu, dès que vous ouvrez, en bas sur la gauche de l'écran (figure ci-dessous).

En cliquant sur Paramètres vous obtenez cette fenêtre. Vous pouvez gérer de nombreux paramètres de cette façon. Le panneau de configuration existe toujours, ainsi que le Godmode.



1.5 Paramètres de confidentialité

Question

Depuis la MAJ de Juillet 2018, après un arrêt de mon PC sans fermer certaines applications, ces applications s'ouvrent à nouveau au prochain redémarrage. Est-il possible d'éviter cela?

Réponse

Oui en principe, ouvrez les paramètres.
Paramètres → Comptes → Options de connexion (à gauche)

Confidentialité

Afficher les détails du compte (p. ex., l'adresse e-mail) sur l'écran de connexion

Désactivé

Utilisez mes infos de connexion pour terminer automatiquement la configuration de mon appareil et rouvrir mes applications après une mise à jour ou un redémarrage.

Désactivé

1.6 Le GodMode

Question

Qu'est-ce que le godmode ?

Réponse

C'est une version du panneau de configuration très performante, qui ne plait pas à Microsoft, car le nom n'apparaît plus sous l'icône. Vous trouverez cette version dans les raccourcis que je propose à chaque fois dans les news.

L'icône dans les raccourcis n'a donc pas de nom, c'est celle qui suit l'icône du dossier bureautique

1.6.1 Installation

Vieille technique pour accéder au panneau de configuration de Vista W7, W8.1, W10

Créer un nouveau dossier sur le bureau et pour le nom ou chemin d'accès, copiez le lien suivant :

GodMode. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

1.7 Point de restauration

1.7.1 Accès


Question

Comment accéder aux points de restauration ?

Réponse

- Vous pouvez y accéder par le panneau de configuration, petites icônes → Réparations → Ouvrir.
- Vous pouvez aussi y accéder par le Godmode en cherchant point de restauration
- Du Godmode j'ai extrait l'accès direct au petit classeur, donc directement utilisable pour créer ou restaurer un point.

- Enfin vous pouvez accéder aussi depuis les paramètres. Paramètres → Windows Update. Dans la zone de recherche tapez restauration (figure ci-jointe)



1.7.2 Gérer, créer, restaurer un point de restauration

Question

La gestion des points de restauration est désactivée !

Que faire ?

Réponse

Il est très important de pouvoir créer soit même un point de restauration après des manipulations sérieuses ou après certaines MAJ de W10.

Ouvrez le panneau de configuration (en petites icônes) → Icône Récupération. Ouvrez

Outils de récupération avancés

Créer un lecteur de récupération

Créez un lecteur de récupération pour résoudre les problèmes lorsque votre PC ne démarre pas.

Ouvrir la Restauration du système

Annulez les modifications système, mais laissez inchangés les fichiers tels que les documents, les images et les fichiers de musique.

Configurer la Restauration du système

Modifiez les paramètres de restauration, gérez l'espace disque et créez ou supprimez des points de restauration.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre PC, accédez à Paramètres et essayez de le réinitialiser

Cliquez sur configurer la Restauration du système.


Vous devez activer le disque C en cliquant en 1. Puis cliquez sur le bouton Configurer. Cocher le bouton radio suivant :

Activer la protection du système

Désactiver la protection du système

Vous pouvez

par la suite Créer un point de restauration (vivement conseillé pour restaurer votre système en cas de virus ou de dysfonctionnement soudain et inattendu)



1.8 Application et sécurité


Question

J'en ai assez des questions « Voulez-vous que... » à chaque fois que j'ouvre une application comme CCleaner, Glary etc... Que faire ?

Réponse

Il faut que vous soyez sûr de ce que vous faites et des applications que vous utilisez. Vous pouvez dans ces conditions retirer toutes les alertes de la façon suivante :

Panneau de configuration → Tous les Panneaux de configuration → Sécurité et maintenance
Rubrique « Modifier les paramètres du contrôle du compte utilisateur. Placez le curseur sur « Ne jamais m'avertir ». Validez avec OK.
J'utilise personnellement cette technique, conscient du danger, car ces messages m'insupportent.



2 Clé USB non identifiée


Question

Lorsque je mets une clé USB sur mon PC, la fenêtre de l'explorer ne s'ouvre pas alors que c'est le cas sur d'autres PC, où l'explorer Windows affiche les répertoires de cette clé. Comment procéder ?

Réponse

Nicole vous donne ici la réponse

Clic droit sur le bouton  et sélectionner "Panneau de configuration". Sélectionner ensuite "Exécution automatique" (Les fichiers sont, en principe, dans l'ordre alphabétique)



Ensuite, cliquer ici pour obtenir un menu déroulant (il propose aussi "Me demander")

Choisir l'effet de l'insertion de chaque type de média ou de périphérique

Utiliser l'exécution automatique pour tous les médias et tous les périphériques

Lecteurs amovibles

 Lecteur amovible

Ouvrir le dossier et afficher les fichiers (Explorateur de fichiers) ▾

Ne pas oublier de cliquer sur "Enregistrer" tout en bas de la fenêtre.

3 Les paramètres


Question

Comment accéder aux paramètres ?

Réponse

Menu Windows → Paramètres (poulie dentelée)

Windows Update se trouve dans Mise à jour et Sécurité



Question

Lorsque j'ouvre les paramètres ou lorsque j'ai une fenêtre d'information de Windows à l'écran celui-ci est de couleur gris clair avec une écriture en blanc. Je n'y vois rien. Comment modifier cette couleur de fond qui est arrivée avec les dernières MAJ de W10 ?

Réponse

Menu → Paramètres → Personnalisation → Arrière plan → Choisissez une couleur. Votre diaporama ou image de fond d'écran ne sera pas modifiée.