

JT309



I
N
F
O
-
A
I
V
M
3
7

Magix Video Cassettes

Magix Video Cassettes

MAJ le 09/10/2017

Présentation du problème

Vous souhaitez numériser vos K7 VHS en numérique. Ce logiciel payant est livré avec les câbles et la clé USB qui permet cette numérisation.

Le câble, la clé USB et un magnétoscope sont nécessaires pour faire cette opération.

A.I.V.M.37

SOMMAIRE

- 1 A savoir
 - 1.1 Appareil mixte
 - 1.2 les bancs de montage DVD gratuit
 - 1.2.1 Avidemux (considéré comme dangereux par McAfee)
 - 1.2.2 DVDStyler
 - 1.2.3 ImgBurn
 - 1.2.4 Bancs de montage vidéo gratuits
 - 1.2.5 Vidéos de logiciels de numérisation
 - 1.3 SOS Cassettes vidéo Magix
- 2 Installation des logiciels
- 3 Installation et démarrage
- 4 Sur ce poste

1 A savoir

1.1 Appareil mixte

<http://fr.wikihow.com/transf%C3%A9rer-des-cassettes-VHS-sur-des-DVD-ou-d%E2%80%99autres-supports-num%C3%A9riques>

1.2 les bancs de montage DVD gratuit

1.2.1 Avidemux (considéré comme dangereux par McAfee)

<http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055660-avidemux>

Avidemux est un logiciel d'édition vidéo linéaire disponible sur plusieurs plateformes. Avec une interface assez facile à maîtriser, ce logiciel présente de nombreuses et intéressantes fonctionnalités.

Avec ce logiciel simple et intuitif, même un débutant aura la possibilité d'encoder ses vidéos. Pour cela, il aura le choix entre plusieurs formats comme MPEG, FLV ou AVI. Le programme a à sa disposition, pour effectuer cette tâche, de nombreux codecs. Ce logiciel propose également plusieurs fonctionnalités de traitement vidéo. On peut couper une vidéo, fusionner plusieurs ou en supprimer une partie. Il est d'ailleurs possible de traiter plusieurs vidéos simultanément avec un script bash ou en utilisant le JavaScript. **Avidemux** propose un grand nombre de filtres paramétrables. Par exemple, on peut diminuer la taille, modifier la bande sonore ou changer la résolution d'une vidéo. Toutes ces tâches peuvent être définies à l'avance pour se lancer automatiquement.

1.2.2 DVDStyler

<http://www.clubic.com/telecharger-fiche15457-dvdstyler.html>

DVDStyler évolue ! L'application, libre, qui ne permettait jusqu'alors que de créer ses propres menu pour vos DVD reviens et vous emmène désormais jusqu'à la complète réalisation de ceux-ci.

DVDStyler conserve ses deux principaux atouts : sa gratuité et une interface aussi limpide qu'efficace mais fait preuve désormais de nombreuses autres qualités.

En effet, il est désormais possible d'aller plus loin avec *DVDStyler* : insérez vos fichiers au format AVI, MOV ou MP4 (et bien d'autres), réalisez un diaporama, incrustez des sous-titres ou des pistes audio, des boutons de navigation...



Le logiciel permet l'utilisation de fichiers MPEG et VOB sans les ré-encoder et prend désormais en charge les [processeurs](#) multi-core, en bref, *DVDStyler*, vous emmènera jusqu'à la gravure de votre DVD de vacances (ou autre) de façon simple et efficace.

1.2.3 ImgBurn

http://downloadoo.com/863995fr/ddl/57032/YEqmXvePWVimFcNlbVJsOecyAovqeckroUEdyorTznUFD0HVoh?ax=mr&b_adgroupid=1168780873120797&b_adid=73048807001339&b_bidmatchtype=be&b_campaign=265212544&b_device=c&b_match=e&b_orderitemid=73048816493358&utm_campaign=265212544_1168780873120797&utm_medium=cpc&utm_source=bingads&utm_term=ImgBurn
<http://imgburn.fr.uptodown.com/windows>

ImgBurn est un assistant dont l'interface pourrait vous rappeler celle d'autres programmes comme DVD Decrypter, car il partage la même structure.

ImgBurn supporte différents formats d'image : ISO, NRG, BIN, IMG, GCM, CDI et plusieurs autres.

Le processus est vraiment rapide : vous n'avez qu'à choisir les fichiers à partir du disque dur, à sélectionner votre graveur et la vitesse désirée (nous vous recommandons une vitesse moyenne, sans être trop rapide).


Il inclut également une paire d'outils supplémentaires pour vérifier que la gravure des fichiers s'est faite correctement.

1.2.4 Bancs de montage vidéo gratuits


Filmora

https://filmora.wondershare.fr/logiciel-montage-vi-deo/bing.html?utm_source=Bing&utm_medium=CPC&utm_campaign=BingVEwinfr&utm_term=montage%20video%20gratuits&utm_content=Montage


VideoEditeurBing Setup



[https://www.iskysoft.us/lp/filmora-video-editor/fr_bing.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Filmorawin_SS_FR_Pid\(1598\)%23%2BRlsa_Bing&utm_term=montage%20video%20gratuit&utm_content=Montage](https://www.iskysoft.us/lp/filmora-video-editor/fr_bing.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Filmorawin_SS_FR_Pid(1598)%23%2BRlsa_Bing&utm_term=montage%20video%20gratuit&utm_content=Montage)



<http://www.commentcamarche.net/download/montage-video-76>
<http://www.commentcamarche.net/download/start/telecharger-34103624-wondershare-filmora>



1.2.5 Vidéos de logiciels de numérisation

Partie 1

<https://www.youtube.com/watch?v=L4jwHxrl-sY>

Partie 2

<https://www.youtube.com/watch?v=ypStbrt-Wt4>

1.3 SOS Cassettes vidéo Magix

<http://www.magix.com/fr/assistance-technique/savoir-faire/videos-tutorielles/sos-cassettes-video/>

<http://www.magix.com/fr/sos-cassettes-video/detail/>

<http://www.magix.com/fr/sos-cassettes-video/detail/fonctions/>

2 Installation des logiciels

Lancez le DVD

✓ Fichiers actuellement sur le disque (4)		
addon	19/08/2016 14:19	Dossier de fichiers
product	01/09/2016 14:35	Dossier de fichiers
autorun.inf	07/10/2003 07:39	Informations de c...
start.exe	08/03/2016 12:00	Application

cliquez sur Start

SOS CASSETTES VIDÉO !

Installer le programme :
MAGIX Vidéo easy SOS Cassettes vidéo !
Convertisseur USB vidéo

Vidéos tutorielles

À découvrir également :
magix.info : La Communauté multimédia
www.magix.com

Guide d'installation (PDF)
[Parcourir le DVD](#)

■ ■ Sélectionner la langue

// MAGIX

Bienvenue !

Afin de pouvoir utiliser ce programme et les logiciels bonus, vous devez les installer sur votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur le nom du produit concerné dans le menu à gauche.

Enregistrez ce programme et profitez des mises à jour gratuites, des ateliers en ligne ainsi que d'autres offres avantageuses.

L'équipe MAGIX vous souhaite de longues heures de divertissement !

Il faut installer les 2 logiciels (celui de Magix et les pilotes de conversions). Les 2 sont sur le DVD.




3 Installation et démarrage



Lancez la vidéo ci-dessus. Pour des raisons que j'ignore, les vidéos ne fonctionnent plus sous Firefox. Vous devez recopier alors le lien ci-dessus dans IE ou Edge.

4 Sur ce poste

Une fois le PC allumé, ainsi que le magnétoscope, branché la prise USB de chez MAGIX, qui doit déjà être reliée au Péritel du magnétoscope. Si vous avez deux prises Péritel sur votre magnétoscope, l'une notée AV2 (DECODER) et l'autre AV1 (TV), utilisez la première (décodeur). Le bouton de la prise Péritel du câble doit être placée sur OUT

Vous devez entendre le petit signal sonore de la connexion classique d'une prise USB, dans le cas contraire, changez de prise. Le signal sonore montre que la clé a été détectée.





Fiche Pratique

MAGIX Vidéo easy SOS Cassettes vidéo !

Qualité de l'enregistrement

DVD
Approprié pour l'archivage numérique d'enregistrements vidéo.

Personnalisé

Affichage avancé >>

Niveau audio

Transférer la vidéo sur l'ordinateur

Arrêter le transfert

Supprimer la sélection

Reconnaissance automatique des scènes

Précédent

Commencer le montage vidéo

Vidéo easy SOS Cassettes vidéo ! - Projet de film 2017-06-04.MVY*

MAGIX Fichier Éditer Effets Partage Aide

Ajuster

Optimiser Couleur Modèles Vitesse

Vieux film Vieille image sépia Noir et blanc Rayures TV Vignettage Vignettage flou

Ajouter des bruits parasites Réflexion horizontale Travelling vers la droite Travelling vers la gauche Travelling vers le bas Travelling vers le haut

00:00 00:05:00 00:10:00 00:15:00 00:20:00 00:25:00 00:30:00 00:35:00 00:40:00


00:03:14

Terminer le film


3 objet(s) 0m:38s

08:40 04/06/2017


Choisissez le support (personnellement je prends le PC)



Puis qualité DVD (la taille dépend du film enregistré).



Cliquez sur enregistrer la vidéo. Vous pourrez toujours reprendre votre film avec Magix Vidéo de Luse ou en changer le format avec FreeMake ou un autre logiciel de changement de format proposé sur le site AIVM dans la rubrique des téléchargements.



Le dossier « Vidéos » s'ouvre : choisissez votre emplacement et le nom.