

JTW10



I
N
F
O
-
A
I
V
M
3
7

Pavé numérique

Pavé numérique

MAJ le 19/08/2017

Sommaire

- 1 Activation du pavé numérique au démarrage
 - 1.1.1 Solution proposée par Microsoft
 - 1.1.2 4- Les solutions
- 1.2 Autres versions

1 Activation du pavé numérique au démarrage

Plusieurs réponses plus ou moins différentes vous sont proposées ci-dessous.

Soyez prévoyant. Créez un point de restauration pour éviter les embrouilles quelque soit la solution choisie.

Voici les techniques proposées les plus récentes et les plus courantes. Certaines sont complétées par l'arrêt du démarrage rapide lorsque la première action est insuffisante.

1.1.1 Solution proposée par Microsoft

AUCUNE. Toutes les solutions trouvées viennent de forums. C'est impensable. Ce problème est récurrent. 450 000 000 d'utilisateurs l'on subit...

1.1.2 4- Les solutions

Depuis le bureau : touche Windows +R : taper *Regedit* et valider.

Beaucoup de réponse utilise la base de registre (BDR)

1.1.2.1 Réponse sur Forum

Sur mes 2 ordi en Windows 10 (32 et 64 bits) :

InitialKeyboardIndicators : [2147483648](#) remplacer par 2 fonctionne.

Par contre il semble que sur Windows 10, la valeur 2147483650 à la place de 21474836448 fonctionne mieux sur certains ordi.

TT est bon à part que dans Windows 10 ce n'est pas la valeur 2 qu'il faut mettre , mais juste incrémenter la valeur actuelle3648 en 3650

Récupérer d'un autre site et fonctionnel avec mon ensemble clavier souris Logitech

1. Click on the Start Button and type in **regedit** and hit Enter.
2. Navigate through HKEY_USERS, .DEFAULT, Control Panel and then Keyboard.
3. Right click on *InitialKeyboardIndicators* and select Modify.
4. Set the value to **2147483650** and click OK.

1.1.2.2 Autres réponses

Question

Je n'arrive à avoir le pavé numérique automatiquement à l'allumage de Windows 10, bien qu'ayant remplacé la valeur par 2 dans la base de registre ?

Réponse

J'avais trouvé une réponse sur Pcastuces, mais comme la page correspondante contient 52 mouchards (signalés par Adblock et considérés pour certains, comme dangereux par Site Advisor ou Web Advisor de McAfee), je préfère passer la parole à Françoise, qui dit la même chose sans mouchard.

Françoise vous donne un complément de réponse. Vous allez voir comme c'est simple. Microsoft pourrait-il arrêter ses jeux de piste une fois pour toutes ?

Appliquez ensuite ceci :

Une fois la valeur par défaut remplacée par **2** sur **InitialKeyboardIndicators**,



Il faut en plus désactiver le démarrage rapide

Paramètres → Système → Alimentation et mise en veille → Paramètres d'alimentation supplémentaires → Choisir l'alimentation du bouton d'alimentation, Modifier des paramètres actuellement non disponibles : décocher Activer le démarrage rapide (recommandé)

Redémarrer

1	2
---	---

Fiche Pratique



3

Définir l'action des boutons d'alimentation et activer la protection par mot de passe

Choisissez les paramètres d'alimentation souhaités pour votre ordinateur. Les modifications apportées aux paramètres de cette page s'appliquent à tous vos modes de gestion de l'alimentation.

Modifier des paramètres actuellement non disponibles

Paramètres du bouton d'alimentation et du capot

Sur la batterie Sur secteur

Lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt : Veille Veille

Lorsque je referme le capot : Veille Veille

Protection par mot de passe à la sortie de veille

Exiger un mot de passe (recommandé)
À la sortie de veille de votre ordinateur, personne ne peut accéder à vos données sans entrer un mot de passe pour déverrouiller l'ordinateur. [Créer ou modifier le mot de passe de votre compte utilisateur](#)

Ne pas exiger un mot de passe
À la sortie de veille de votre ordinateur, vos données sont accessibles à tous car l'ordinateur n'est pas verrouillé.

Paramètres d'arrêt

Activer le démarrage rapide (recommandé)
Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le redémarrage n'est pas affecté. [En savoir plus](#)

Veille
Afficher dans le menu Alimentation.

Veille prolongée
Afficher dans le menu Alimentation.

Verrouiller
Afficher dans le menu d'avatar du compte.

4

Définir l'action des boutons d'alimentation et activer la protection par mot de passe

Choisissez les paramètres d'alimentation souhaités pour votre ordinateur. Les modifications apportées aux paramètres de cette page s'appliquent à tous vos modes de gestion de l'alimentation.

Paramètres du bouton d'alimentation et du capot

Sur la batterie Sur secteur

Lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt : Veille Veille

Lorsque je referme le capot : Veille Veille

Protection par mot de passe à la sortie de veille

Exiger un mot de passe (recommandé)
À la sortie de veille de votre ordinateur, personne ne peut accéder à vos données sans entrer un mot de passe pour déverrouiller l'ordinateur. [Créer ou modifier le mot de passe de votre compte utilisateur](#)

Ne pas exiger un mot de passe
À la sortie de veille de votre ordinateur, vos données sont accessibles à tous car l'ordinateur n'est pas verrouillé.

Paramètres d'arrêt

Activer le démarrage rapide (recommandé)
Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le redémarrage n'est pas affecté. [En savoir plus](#)

Veille
Afficher dans le menu Alimentation.

Veille prolongée
Afficher dans le menu Alimentation.

Verrouiller
Afficher dans le menu d'avatar du compte.

Une autre réponse semblable sur CNET (pages non dangereuses)

<http://forums.cnetfrance.fr/topic/1234323-activer-le-pave-numerique-au-demarrage-s-il-est-desactive-win-8-8-1-win-10/>

<http://forums.cnetfrance.fr/topic/1216531-windows-10--8--desactiver-le-demarrage-rapide/>

1.1.2.3 Variantes sur le même sujet.

Question

Comment activer le pavé numérique au démarrage ?

Réponse

Vous faites

Touches : Windows + R

Tapez *regedit*



Recherchez HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard

double cliquez sur la valeur "InitialKeyboardIndicators" et remplacer la valeur par 2



Répétez l'opération au chemin suivant :

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard

Fiche Pratique




Dans HKEY_USERS : clic droit : développer : *DEFAULT*



Double cliquer sur *InitialKeyboardIndicators* dans la partie droite.

Fiche Pratique



Remplacer la valeur présente par 2 et valider.

Redémarrer l'ordinateur.

La même question avec variante sur la réponse

Question

Comment activer au démarrage le pavé numérique sur un PC portable ?

Réponse

Voici une mise au point sur une réponse déjà donnée :

Etape 1 : Je crée un point de restauration pour être sur de rattraper une bêtise faite par mégarde dans ce qui suit.

Etape 2 : Faire Touche Windows + R / regedit / OK pour ouvrir la base de registre (BDR) ou passez par JtUtil.

Sélectionnez la clé HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard

Modifiez la valeur de InitialKeyboardIndicators : 2147483648 (actuellement)

(en faisant clic droit / modifier sur InitialKeyboardIndicators)

2 => NUMLOCK activé

0 => NUMLOCK désactivé

Si cela ne fonctionne pas, c'est qu'il y a d'autres valeurs de "InitialKeyboardIndicators : 2147483648" dans le registre.

Donc :

1. Mettre "Ordinateur" en haut du registre en surbrillance.
2. Faire Edition / Rechercher / InitialKeyboardIndicators/ et rechercher le suivant.
3. A chaque valeur trouvée, la remplacer par la valeur 2.
4. Faire F3 après chaque correction jusqu'à la fin de la recherche.

1.2 Autres versions

Question

Je veux réactiver le pavé numérique au démarrage de Windows 10. Comment procéder?

Réponse

J'applique ce qui est dit ici :

<http://forums.cnetfrance.fr/topic/1234323-windows-8--activer-le-pave-numerique-au-demarrage-s-il-est-desactive/>

Je redémarre mon PC et je constate.

Attention si dans la BDR, l'une des variables est alphanumérique (donc non numérique), je n'y touche pas et je fais l'essai.

Question

Comment rétablir le pavé numérique au démarrage ?

Réponse

Cela peut provenir du BIOS et (ou) de la BDR. Toutes les réponses sont ici. Accrochez-vous !

http://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_10-start/activer-num-lock-au-

d%C3%A9marrage-windows-10/2360bfb9-b342-47f8-a7d9-0be974b491c9?page=4&msgId=057bf8b6-06c7-4a93-ac1c-5303b442f012

AIVM37